

Die VPN-Übertragung ist eine moderne Art des Datenaustauschs. Hierbei werden die Märkte mit der Zentrale über das Internet verbunden.

Vorarbeiten

Stellen Sie sicher, dass Ihre VPN-Verbindung korrekt eingerichtet ist. Sie können dies testen, indem Sie den Windowsbefehl NET USE in der Eingabeaufforderung verwenden, z.B.

```
NET USE X: \\PC-Name\GEPROF /USER:PC-Name\User Passwort
```

Vergessen Sie nicht, diesen Befehl wieder rückgängig zu machen, z.B. mittels

```
NET USE X: /D
```

Text-Informationen zu etwaigen Fehlernummern können angezeigt werden durch:

```
NET HELPMSG Nr
```

Installation in der Zentrale

1. Kopieren
In der Zentrale kopieren Sie die beiden Dateien GepVPN.EXE und GepVPN.HLP direkt ins GEPROF-Verzeichnis. Bei einem GEPROF-Update werden diese Dateien automatisch kopiert.
2. Verknüpfung anlegen
Starten Sie den Windows-Explorer. Klicken Sie im GEPROF-Ordner mit der rechten Maustaste die Datei GepVPN.exe an. Aus dem Menü wählen Sie anschließend „Senden an“ und „Desktop (Verknüpfung erstellen)“ aus. Explorer schließen. Auf dem Windows-Hauptbildschirm ist ein neues Programmsymbol hinzugekommen.
3. Stammdaten eingeben
Mit diesem neuen Symbol können Sie GepVPN nun starten und über die Schaltflächen „Zentrale“ und „Märkte“ die Stammdaten eingeben. Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt im Programm.

Installation im Markt

1. Kopieren
Im Markt kopieren Sie die Datei KasVPN.EXE direkt ins GEPROF-Verzeichnis. Bei einem Kassen-Update wird diese Datei automatisch kopiert.
2. Verknüpfung anlegen
Klicken Sie auf Start und „Alle Programme“. Oben im Menü erscheint „Autostart“. Klicken Sie Autostart mit der rechten Maustaste an und wählen Sie Öffnen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Fenster Autostart und wählen Sie „Neu - Verknüpfung - Durchsuchen“. Wählen Sie im GEPROF-Ordner die Datei KasVPN.EXE aus. Den restlichen Dialog können Sie immer bestätigen.
3. Stammdaten eingeben
Nach einem Neustart erscheint links von der Windows-Uhr das Symbol . Klicken Sie es doppelt an. Sie können nun die Stammdaten eingeben. Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt im Programm.

Datenübertragung

Starten Sie in der Zentrale GepVPN.EXE und klicken Sie auf „Sofort übertragen“. Der PC in der Filiale muss natürlich eingeschaltet sein.