


Der Sicherungsplaner dient dem automatischen Sichern Ihrer Daten. Dabei können Sie verschiedene Sicherungsmethoden definieren, die je nach Wochentag oder Uhrzeit automatisch gestartet werden.

Installation:

Das Programm **SichPlan.EXE** kann in einen beliebigen Ordner gespeichert werden. Anschließend sollten Sie eine Verknüpfung im Autostartordner von Windows anlegen, damit das Programm automatisch bei jedem PC-Start ausgeführt wird. Neben der Uhrzeit (unten rechts) erscheint nach Neustart des PCs ein Uhrensymbol mit der Bezeichnung „GEPROF Sicherungsplaner“. Doppelklicken Sie dieses Symbol, um die Konfiguration vorzunehmen.

Konfiguration:

Über die Schaltfläche „Sich.-Jobs“ gelangt man zu den gespeicherten Sicherungen. Sind noch keine Sicherungen angelegt, können diese einfach nach folgendem Schema eingegeben werden.



Jede Zeile besteht aus 3 Blöcken, die durch Semikolon getrennt sind. Zuerst kommt ein Dateiname, dann die Wochentage, an denen die jeweilige Datei ausgeführt werden soll und schließlich die Uhrzeit.

Die Angaben im nebenstehenden Beispiel bedeuten, dass am Montag, Mittwoch und Freitag um 13:55 ein Informationsfenster erscheint (z.B. „Achtung in 5 Min. beginnt die Sicherung, USB-Stick anschließen“). Danach wird um 14:00 Uhr die Sicherung gestartet (s. 2. Zeile). Eine Besonderheit ist das Zeitintervall in Zeile 3. Es bedeutet, dass zwischen 8 und 16 Uhr alle 60 Minuten (also um 8 Uhr, dann um 9 Uhr,...) die Datei HoleOrders.bat aufgerufen wird, um beispielsweise neue Bestellungen vom Onlineshop zu holen.

Die Angaben im nebenstehenden Beispiel bedeuten, dass am Montag,

Das eigentliche Kopieren der Daten wird in den bat-Dateien vorgenommen und ist auf Ihre PC-Umgebung abzustimmen (z.B. Installationsverzeichnis von GEPROF, Sicherungsmedium, Netzwerktyp, ...). Ihr GEPROF-Team hilft Ihnen gerne weiter, sollten Sie diesbezüglich Fragen haben. Nachfolgend sind beispielhaft zwei bat-Dateien aufgeführt, die für GEPROF-Anwender mit Standard-Installationen (in G:\GEPROF) funktionieren sollten.

*Sicherung vom Netzwerk auf lokale C-Platte
(nur aktuelles GEPROF)*

```
@ECHO OFF
MD C:\GEPROF
DEL C:\GEPROF\*. * /Q
COPY G:\GEPROF\*. * C:\GEPROF\*. *
ECHO Sich-1.bat beendet > SichPlan.END
PAUSE
```

*Sicherung vom Netzwerk auf externe Platte
F: (inkl. aller Unterverzeichnisse)*

```
@ECHO OFF
XCOPY G:\GEPROF\*. * F:\*. * /S
ECHO Sich-2.bat beendet > SichPlan.END
PAUSE
```

Bitte überprüfen Sie regelmäßig, dass die Sicherungen erfolgreich durchgeführt wurden!